

### **Настройка DC-клиента FlylinkDC++ для работы на хабе DC REDCOM в активном режиме.**

*Важно использовать именно Активный режим, а не Пассивный. Пользователи в активном режиме могут скачивать у всех клиентов, а пользователи, использующие пассивный режим, могут скачивать только у клиентов, находящихся в активном режиме. Иначе говоря, если в сети будет много пользователей в пассивном режиме, то практически никто не сможет скачивать друг у друга*

1. Скачайте FlylinkDC++.zip с нашего форума forum.redcom.ru в разделе «Домашняя сеть» по ссылке <http://flylink.homenet.redcom.ru/>.
2. Разархивируйте архив в папку C:\Program Files.
3. Зайдите в C:\Program Files\FlylinkDC++. Нажмите правой кнопкой мыши на файле FlylinkDC.exe. Выберите «Отправить» -> «Рабочий стол (создать ярлык)». В результате на рабочем столе появится ярлык запуска программы. В последующем программу можно будет запускать с рабочего стола. Папку можно закрыть.
4. Запустите ярлык «FlylinkDC.exe» с рабочего стола.

*После установки RedcomDC++ у Вас все будет готово для работы. В случае возникновения каких-либо проблем Вы можете произвести ручную настройку*

*Обращаем ваше внимание, что настройки программы по-умолчанию и нижеследующие настройки не предназначены для работы совместно с маршрутизатором (роутером) и/или брандмауэром (фаерволом).*

5. Нажмите «Вид» -> «Избранные хабы». Поставьте галочку напротив «DC REDCOM». Нажмите правой кнопкой мыши на «DC REDCOM» и в списке меню выберите «Свойства». Убедитесь, что в разделе «Адрес» указано 10.255.255.2. Настройки должны соответствовать тем, что на изображении:

The screenshot shows the 'Свойства избранного хаба' (Properties of selected hub) dialog box. It is divided into several sections:

- Хаб (Hub):** Name: dc.homent.redcom.ru, Address: 10.255.255.2, Description: Хаб домашней сети.
- Идентификация (если пусто, то по умолчанию) (Identification):** Pseudonym, Password, Description, E-Mail, and User fields.
- Соединение (Connection):** Radio buttons for 'По умолчанию' (selected), 'Прямое соединение' (Direct connection), and 'Брандмауэр (Пассивный режим: для тех, кто не умеет пробрасывать порты)' (Firewall). A checkbox 'Получить IP-адрес от хаба при входе' (Get IP address from hub on login) is also present.
- Имена в ОР-чате (возможны маски) (Names in OR-chat):** A text input field.
- Группа (Group):** A dropdown menu showing '---'.
- Кодировка хаба (Hub encoding):** A dropdown menu showing 'Russian\_Russia.1251'.
- Other options:** Checkboxes for 'Эмулировать DC++ на этом хабе' (Emulate DC++ on this hub), 'Спрятать шару на этом хабе' (Hide the ball on this hub), 'Исключить хаб из автопроверки на фэйк' (Exclude hub from auto-check for fake), 'Имитация программы' (Program emulation), and 'Заставить хаб думать, что он единственный' (Make the hub think it's the only one). A 'Мин. интервал поиска' (Min. search interval) field is set to 60 seconds.

6. Нажмите «Файл» -> «Настройки». Выберите на панели слева раздел «Общие». В разделе «Общие» в пункте «Ник» должно быть указано Ваше Имя пользователя для DC++ (придумать самостоятельно).
7. Выберите на панели слева раздел «Настройки соединения». Сетевой интерфейс для всех соединений должен быть 0.0.0.0, в разделе «Настройка ВХОДЯЩИХ соединений» укажите «Прямое соединение». В пункте «Работать в пассивном режиме...» галочки стоять не должно

- Выберите на панели слева раздел "Скачивание". В разделе "Папки" укажите папку для скаченных файлов и временную папку. Можно их оставить по умолчанию.
8. Выберите на панели слева раздел "Шара". В разделе "Расшаренные папки" поставьте галочки на папки, к которым Вы хотите предоставить общий доступ. Так же отметьте папку для скаченных файлов. Для доступа к Хабу необходимо предоставить в общий доступ минимум 1Gb данных (2Gb для возможности зарегистрировать свой никнейм). В разделе "Управление слотами" укажите значение параметра "Слоты" не менее 5.
  9. Сохраните изменение настроек, нажав кнопку «ОК».
  10. Нажмите «Файл» -> «Выход». Программа закроеся.
  11. Опять запустите ярлык «FlylinkDC.exe» с рабочего стола. Программа автоматически подключится к хабу.
  12. Желательно зарегистрировать свой ник. Это позволит избежать возможности использования Вашего ника другим пользователем. Для этого в основном окне чата введите команду **+regme <пароль>**. Где <пароль> - Ваш пароль для доступа к DC. Чтобы сохранить пароль в настройках программы и не вводить его постоянно, нажмите «Вид» -> «Избранные хабы». Нажмите правой кнопкой мыши на «DC REDCOM» и выберите «Свойства». В разделе «Пароль» укажите пароль, который Вы вводили при регистрации. Нажмите «ОК». Нажмите «Файл» -> «Переподключение». Теперь вы являетесь зарегистрированным пользователем и можете приступить к скачиванию файлов.
  13. Обязательно ознакомьтесь с правилами Хаба. Наберите в основном окне Хаба команду **+rules**. Для ознакомления с часто задаваемыми вопросами и ответами на них наберите в основном окне Хаба команду **+faq**.

Вы сможете получить дополнительную информацию и задать вопросы на нашем форуме <http://forum.redcom.ru/> или по телефону 45-01-45.